



Koneo E-post

POP3 | IMAP


1. Se till att Outlook är avstängt. Klicka sedan på  längst ner till vänster på skärmen och välj

Kontrollpanelen


2. Sortera kontrollpanelen efter ikoner




3. Öppna E-post (32-bitar)




4. Klicka på Visa profiler




5. Sedan skapar du en ny profil. Lägg till...




6. Skriv ex. ditt namn + OK




7. Om inget mer händer, markera ditt namn och tryck Egenskaper (annars hoppa till steg 11)




8. Tryck E-postkonton




9. Tryck Nytt...



10. Välj E-postkonto + Nästa



11. Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt + Nästa



Lägg till nytt konto

Automatiska kontoinställningar
Anslut till andra servertyper.

E-postkonto

Ditt namn:
Exempel: Anna Lidman

E-postadress:
Exempel: anna@contoso.com


Lösenord:
Ange lösenordet igen:
Skriv in lösenordet som du fått från din Internetleverantör.

Textmeddelanden (SMS)

Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt

< Föregående Nästa > Avbryt

12. Välj Internet-e-post + Nästa



Lägg till nytt konto

Välj tjänst

Internet-e-post
Anslut till POP- eller IMAP-servern om du vill skicka och ta emot e-post.

Microsoft Exchange eller en kompatibel tjänst
Anslut och öppna e-postmeddelanden, kalender, kontakter, fax och röstmeddelanden.


Textmeddelanden (SMS)
Anslut till en mobil meddelandetjänst.

Annat
Anslut till en servertyp som visas nedan.


< Föregående Nästa > Avbryt

13. Fyll i dina uppgifter och välj om det ska vara **POP** eller **IMAP** (förklaring finns på sista sidan i denna manual).


Inkommande server är det **pop3.koneo.net** för POP3 och **imap.koneo.net** för IMAP. Tryck sedan Fler inställningar...




Om du väljer IMAP, så ange utgående server enligt nedan bild.



14. Välj fliken Utgående server och välj enligt nedan bild.




15. Välj fliken Avancerat och fyll i enligt bild. Detta gäller **POP**, se IMAP steg 16.




The screenshot shows the 'Avancerat' tab in the 'Inställningar för Internet-e-post' window. The 'Serverportnummer' section is active. The 'Inkommande server (POP3)' is set to 995, with an 'Använd standard' button. The checkbox 'Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)' is checked. The 'Utgående server (SMTP)' is set to 587. The 'Använd följande typ av krypterad anslutning:' dropdown is set to 'TLS'. The 'Server-timeout' section has a slider between 'Kort' and 'Lång 1 minut'. The 'Leverans' section has three checkboxes: 'Lämna en kopia av meddelanden på servern' (checked), 'Ta bort från servern efter 14 dagar' (checked), and 'Ta bort borttagna meddelanden från servern' (unchecked).

16. Välj fliken Avancerat och fyll i enligt bild. Detta gäller **IMAP**.




The screenshot shows the 'Avancerat' tab in the 'Inställningar för Internet-e-post' window. The 'Serverportnummer' section is active. The 'Inkommande server (IMAP)' is set to 993, with an 'Använd standard' button. The 'Använd följande typ av krypterad anslutning:' dropdown is set to 'SSL'. The 'Utgående server (SMTP)' is set to 587. The 'Använd följande typ av krypterad anslutning:' dropdown is set to 'TLS'. The 'Server-timeout' section has a slider between 'Kort' and 'Lång 1 minut'. The 'Mappar' section has a 'Rotmappens sökväg:' text box.

17. Kontoinställningarna kommer att testas efter du klickat på Nästa.



18. Om du har en tidigare profil, välj den nya profilen som standard. Välj OK.



**Med POP3 laddas all post ned till din dator från Koneos e-postserver och tas sedan bort från Koneos e-postserver. Detta innebär att du själv måste ta säkerhetskopior på din e-post och om du vill kunna läsa din e-post från flera olika platser, exempelvis din mobiltelefon, hemma eller via webben.*

Väljer du istället IMAP får du fler och bättre möjligheter. Din e-post lagras på Koneos e-postserver och kopior av den skapas på alla de ställen där du läser, skriver och skickar e-post. Om du exempelvis läser ett brev i e-postklienten i din dator så markeras det brevet också som läst i din mobiltelefon och i din dator och du har ständigt tillgång till all din e-post oavsett vilket sätt du använder för att logga in och läsa din e-post.

Nackdelen med IMAP är att din maillåda kan bli full om du tar emot många mail. Om du använder mailen i både datorn och på mobiltelefonen, använd POP3 på datorn och IMAP på telefonen för bästa funktion.

Vid frågor, kontakta oss

support@koneo.se | 0498 - 65 10 10