


Koneo E-post

POP3, IMAP | Konfiguration av Apple Mail

1. Starta Mail, är det första gången du öppnar programmet så möts du av denna ruta



Välj ett e-post-konto att lägga till...

- iCloud
- Exchange
- Google™
- YAHOO!
- Aol.
- Lägg till ett annat e-postkonto...

? Avbryt Fortsätt

(Om du inte möts av ovan ruta så väljer du "Mail" uppe i listan efter att du har startat programmet och sedan "Konton..." Därefter trycker du på "+" nere till vänster i den nya rutan). Välj "Lägg till ett annat e-postkonto..." och tryck på fortsätt

2. Fyll i fullständigt namn, hela din e-postadress och lösenordet
Tryck på skapa



Lägg till ett konto för Mail

Börja med att ange följande information:

Fullständigt namn:

E-postadress:

Lösenord:

Avbryt Skapa

3. Välj om du vill ha IMAP eller POP. (*förklaring finns på sista sidan i denna manual)
Användarnamn är ditt mu-nummer och sedan ditt lösenord för kontot

Om IMAP så är e-postserver **imap.koneo.net**

Information om server för inkommande e-post

Kontotyp: IMAP POP

E-postserver:

Användarnamn:

Lösenord:

Om POP så är e-postserver **pop3.koneo.net**

Information om server för inkommande e-post

Kontotyp: IMAP POP

E-postserver:

Användarnamn:

Lösenord:

Tryck sedan nästa

4. Nu ska du ange port och autentisering

Om IMAP så använder du port **993** och bocka i Använd SSL
Autentisering ska vara Lösenord

Information om server för inkommande e-post

Prefix för sökväg:

Port: Använd SSL

Autentisering:

Om POP så använder du port **995** och bocka i Använd SSL
Autentisering ska vara lösenord

Information om server för inkommande e-post

Prefix för sökväg:

Port: Använd SSL

Autentisering:

Tryck nästa

5. Nu ska du ange utgående server **mailout.koneo.net**
Användarnamn är ditt mu-nummer och sedan ditt lösenord för kontot

Information om server för utgående e-post

SMTP-server:

Användarnamn:

Lösenord:

Tryck på skapa

6. Färdig!

**Med POP3 laddas all post ned till din dator från Koneos e-postserver och tas sedan bort från Koneos e-postserver. Detta innebär att du själv måste ta säkerhetskopior på din e-post och om du vill kunna läsa din e-post från flera olika platser, exempelvis din mobiltelefon, hemma eller via webben.*

Väljer du istället IMAP får du fler och bättre möjligheter. Din e-post lagras på Koneos e-postserver och kopior av den skapas på alla de ställen där du läser, skriver och skickar e-post. Om du exempelvis läser ett brev i e-postklienten i din dator så markeras det brevet också som läst i din mobiltelefon och i din dator och du har ständigt tillgång till all din e-post oavsett vilket sätt du använder för att logga in och läsa din e-post.

Nackdelen med IMAP är att din maillåda kan bli full om du tar emot många mail. Om du använder mailen i både datorn och på mobiltelefonen, använd POP3 på datorn och IMAP på telefonen för bästa funktion.

Vid frågor, kontakta oss

support@koneo.se | 0498 - 65 10 10